


ATELIER COUTURE E.F.I.A.C



LA HOUSSE DE SURJETEUSE

Fournitures

Tissu extérieur : 65 cm en 1,40

Doublure : 65 cm en 1,40

Thermocollant rigide : 1 m en 90 de large

1,20 m biais assorti

2 fermetures de 35cm,

4 ou 5 patins

35 cm en 1,40 Ouate pour pièces 1,2,3 et 4

Noms / N° des pièces : métrage

1- devant, 2 -dos, : 36 x 34


3- cotés : 32 x 18 ,

4- fond de sac: 32 x 34


5- bandes pour fermetures: 70 x 17

6- anses : 60 x 8

VOIR le placement des pièces en fonction de la largeur du tissu et du motif , couper le même nombre de pièces dans la doublure et le thermocollant (sauf les 6, les anses)



Sur chaque extrémité haut et bas de la pièce 5 faites 1 repère à 18 cm du bord




Et dans la ouate couper que ses pièces-ci dessus

Le sac en tissu extérieur

1-Les bandes 5 et les fermetures

Superposez les fermetures endroit contre endroit et cousez-les ensemble à la main comme sur le dessin.



A l'aide du fer, pliez la bande 5 d'1 cm , la grande longueur sur un coté.

Installez votre pied fermeture.

Marquez les milieux de la bande sur la longueur .


Glissez les milieux des fermetures attachées, au milieu de la bande et sous le plis de la bande.

Epinglez


« le plis doit être coller aux mailles de la fermeture

puis piquez au ras à 0,5 cm environ.

Idem sur l'autre coté



Faites coïncider les extrémités de bande entre elles



2- La bande de fermetures et les cotés

Superposez les cotés sur les extrémités de la bande et piquez à 1 cm, idem sur l'autre coté.

Ajustez s'il y a un petit décalage




Coupez les extrémités des fermetures au ras. Sur l'endroit, surpiquez à 0,5 cm en orientant la couture vers le coté. Laissez de coté



3-Les 5 patins sur le fond du sac 4

Tracer les diagonales sur le fond et pointé à 8cm dans les 4 angles.

Faire deux entailles au découd vite pour percer le tissu et traverser le patin puis mettre la rondelle et écarter comme une attache parisienne, ensuite j'ai mis un carré de thermocollant sur chaque patte de patin pour qu'ils ne tourne pas.




4- La bande de fermetures, les cotés et fond du sac

Épinglez sur chaque cotés, le fond du sac et piquez à 1 cm du bord MADF.

cela vous donnera un tube une fois toutes ses pièces assemblées.

5-Les anses du sac

Pliez en 2 l'anse dans le sens grande longueur et piquez le biais sur la partie brut et faite le




montage à cheval
»en 1 fois »

Fixez-les anses à 8 cm des cotés du devant puis du dos et faire une piqure de maintien


à 0,5 cm puisqu'elles seront repiquez avec la bande fermeture.

Pour la suite, j'ai pris des photos mais difficile à expliquer à l'écrit alors suivez mes explications à la lettre surtout pour les angles...!!!!.

Je vous conseille de marquer tous les milieux du devant et dos au crayons pour ajuster le tube




6-Le tube, le devant et dos



Superposez endroit contre endroit, le devant sur le tube en faisant correspondre les milieux entre eux et épinglez.

Commencez à piquer au milieu de la pièce devant et à 1 cm du bord, pour rejoindre l'angle « fond et coté » plantez votre aiguille quand vous arrivez dans la couture, cranter le tube jusqu'au ras de l'aiguille et faites pivoter le tube sur le coté du devant en l'alignant au bord, continuez à piquer jusqu'au repère de l'angle du devant suivant vous devez vous retrouver en haut du devant, Crantez l'angle, pivotez, alignez vous sur la bande pour rejoindre l'autre angle et ca jusqu'à la couture de démarrage. Vous suivez! !!!!

Idem pour la partie du dos



Puis poser le devant et le dos sur le tube ...



Modèle pour une machine à coudre

mais attention!!!!

Dimension de votre machine à coudre à prendre

rajouter les valeurs de couture 1,5 cm et piquer à 1 cm, vous aurez 0,5 cm d'aisance.


7-même montage pour la partie doublure

Matelassez les pièces 1,2,3 et 4 en faisant un quadrillage de pique cela amortira les chocs au cas ou, posez sur la ouate votre doublure et avec votre magnifique surjeteuse (ou au point zig zag) surjeter le tour des pièces.

Ensuite réaliserez les mêmes montages de celle en tissu extérieur,



pour la bande de fermeture ici en noir. vous ferez un rentré d'1,5 cm vers l'envers



Un espace d'au moins 2,5 cm

8-Finition

Positionnez le fond

tissu et le fond doublure entre eux envers contre envers et piquez à 0,5 cm au milieu de la marge de couture autour du fond

Ensuite


remontez les sacs sur l'endroit Ajustez l'ensemble par les fermetures et repiquant à 0,5 cm, à coté du bord de la pique de la pose de fermeture. Pour les bas des extrémités des fermetures ont fera un point à la main car cela ne passe pas sous la machine.

Et c'est terminé

BRAVO

OUF!!!!

Maj 05/11/2019



. Dimensions des pièces à couper :

- 2 pièces "face" (dos et devant) : 36 x 32 cm
- 2 pièces "côté" : 31 x 12 cm
- 2 "bandes de côté" : 78 x 15,5 cm
- 1 "fond" : 36 x 31 cm

- 1 "poche" : 54 x 36 cm (plier cette pièce en 2 endroit contre endroit et surpiquer le haut)
- 4 "anses" : 70 x 4 cm : si vous ne bordez pas les anses de biais, couper 4 "anses" de 70 x 6 cm